

メーラーの設定方法（参考資料）

らくるカート提供の「独自ドメインメール」機能にてメールアドレスを登録いただいた後、メーラーへの設定を行う際に、設定方法の参考としてご利用ください。

1. Windows10 Outlook2013 の設定方法（POP 編）
2. Windows10 Outlook2013 の設定方法（IMAP 編）
3. macOS X Catalina（10.15.7）メールアカウントの設定方法（POP 編）
4. macOS X Catalina（10.15.7）メールアカウントの設定方法（IMAP 編）


Important

ご利用の環境により、設定方法に若干違いがございます。あくまで参考情報としてご利用ください。

1. Windows10 Outlook2013 の設定方法（POP 編）

- ① Outlook2013 を開きます。
- ② 「ファイルメニュー」をクリックします。

図 1




- ③ 「アカウントの追加」をクリックします。

図 2




④ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）（M）」を選択し、「次へ」をクリックします。

図 3



⑤ 「POP または IMAP (P)」を選択して、「次へ」をクリックします。

図 4



⑥ (1) ~ (7) の項目を入力します。

図 5





表 1

| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|-----------|----------------------------------|
| (1) | 名前 | メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。 |
| (2) | 電子メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| (3) | アカウントの種類 | POP 3 を選択します。 |
| (4) | 受信メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |
| (5) | 送信メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |
| (6) | アカウント名 | メールアドレスを入力します。 |
| (7) | パスワード | メールアドレスのパスワードを入力します。 |

⑦ 「メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証（SPA）に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください」のチェックボックスを外してください。


⑧ 「詳細設定」をクリックします。（以下のように画面がオープンします。）

「送信サーバ」のタブをクリックします。



⑨ 「送信サーバ（SMTP）は認証が必要（O）」にチェックをいれます。

「受信メールサーバと同じ設定を使用する（U）」を選択します。



⑩ (1) ~ (6) を設定し、「OK」をクリックします。






表 2

| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|--------------------------|--------------|
| (1) | 受信サーバ (POP3) | 「995」を入力します。 |
| (2) | このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要 | 「チェック」します。 |
| (3) | 送信サーバ (SMTP) | 「465」を入力します。 |
| (4) | 使用する暗号化接続の種類 | 「SSL」を選択します。 |

⑪ 「次へ」をクリックします。



- ⑫ 設定に問題がなければ、以下のような完了画面が表示されます。




- ⑬ 設定したメールアドレスで送受信のテストを実施してください。

2. Windows10 Outlook2013 の設定方法（I M A P編）

- ① Outlook2013 を開きます。
- ② 「ファイルメニュー」をクリックします。

図 7




- ③ 「アカウントの追加」をクリックします。

図 8




- ④ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）（M）」を選択し、「次へ」をクリックします。

図 9



⑤ 「POP または IMAP (P)」を選択して、「次へ」をクリックします。

図 10



⑥ (1) ~ (7) の項目を入力します。

図 11





表 3

| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|-----------|----------------------------------|
| (1) | 名前 | メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。 |
| (2) | 電子メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| (3) | アカウントの種類 | 「I M A P」を選択します。 |
| (4) | 受信メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |
| (5) | 送信メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |
| (6) | アカウント名 | メールアドレスを入力します。 |
| (7) | パスワード | メールアドレスのパスワードを入力します。 |

⑦ 「メールサーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください」のチェックボックスを外してください。


⑧ 「詳細設定」をクリックします。(以下のように画面がオープンします。)

「送信サーバ」のタブをクリックします。



⑨ 「送信サーバ (SMTP) は認証が必要 (O)」にチェックをいれます。

「受信メールサーバと同じ設定を使用する (U)」を選択します。



⑩ (1) ~ (4) を設定し、「OK」をクリックします。





表 4


| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|--------------|--------------|
| (1) | 受信サーバ (POP3) | 「993」を入力します。 |
| (2) | 使用する暗号化接続の種類 | 「SSL」を選択します。 |
| (3) | 送信サーバ (SMTP) | 「465」を入力します。 |
| (4) | 使用する暗号化接続の種類 | 「SSL」を選択します。 |

⑪ 「次へ」をクリックします。

図 12



- ⑫ 設定に問題がなければ、以下のような完了画面が表示されます。




- ⑬ 設定したメールアドレスで送受信のテストを実施してください。

3. MacOS メールアカウントの設定方法 (POP 編)


- ① アプリケーションから「メール」をクリックします。

図 13




- ② メールアプリが起動します。

図 14




- ③ メニューの「メール」から、「環境設定...」を展開します。

図 15




④ 「アカウント」タブを選択して、「+」をクリックします。

図 16



⑤ 「その他のメールアカウント」を選択し、「続ける」をクリックします。

図 17



⑥ (1) ~ (3) の項目を入力して、「サインイン」をクリックします。

図 18





表 5

| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|---------|----------------------------------|
| (1) | 名前 | メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。 |
| (2) | メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| (3) | パスワード | メールアドレスのパスワードを入力します。 |

⑦ (1) ~ (6) の項目を入力し、「サインイン」をクリックします。

図 19



| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|-----------|----------------------------|
| (1) | メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| (2) | ユーザ名 | メールアドレスを入力します。。 |
| (3) | パスワード | メールアドレスのパスワードを入力します。 |
| (4) | アカウントの種類 | 「POP」を選択します。 |
| (5) | 受信用メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |
| (6) | 送信用メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |

⑧ メールアカウントが作成されます。

⑨ 「詳細」をクリックし、設定内容を確認します。

図 20




表 6


| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|-------------|----------------|
| (1) | 接続設定を自動的に管理 | チェックを外します。 |
| (2) | ポート | 「995」を指定します。 |
| (3) | TLS/SSL を使用 | チェックします。 |
| (4) | 認証 | 「パスワード」を選択します。 |
| (5) | 接続設定を自動的に管理 | チェックを外します。 |
| (6) | ポート | 「465」を指定します。 |
| (7) | TLS/SSL を使用 | チェックします。 |
| (8) | 認証 | 「パスワード」を選択します。 |

⑩ 環境設定を閉じて、メールの送受信を確認してください。

4. MacOS メールアカウントの設定方法 (IMAP 編)


- ① アプリケーションから「メール」をクリックします。

図 21




- ② メールアプリが起動します。

図 22




- ③ メニューの「メール」から、「環境設定...」を展開します。

図 23




④ 「アカウント」タブを選択して、「+」をクリックします。

図 24



⑤ 「その他のメールアカウント」を選択し、「続ける」をクリックします。

図 25



⑥ (1) ~ (3) の項目を入力して、「サインイン」をクリックします。

図 26





表 7

| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|---------|----------------------------------|
| (1) | 名前 | メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。 |
| (2) | メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| (3) | パスワード | メールアドレスのパスワードを入力します。 |

⑦ (1) ~ (6) の項目を入力し、「サインイン」をクリックします。

図 27



| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|-----------|----------------------------|
| (1) | メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| (2) | ユーザ名 | メールアドレスを入力します。。 |
| (3) | パスワード | メールアドレスのパスワードを入力します。 |
| (4) | アカウントの種類 | 「IMAP」を選択します。 |
| (5) | 受信用メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |
| (6) | 送信用メールサーバ | 「mbox.mose-mail.jp」を入力します。 |

⑧ メールアカウントが作成されます。

⑨ 「詳細」をクリックし、設定内容を確認します。

図 28




表 8

| 番号 | 項目 | 説明 |
|-----|-------------|----------------|
| (1) | 接続設定を自動的に管理 | チェックを外します。 |
| (2) | ポート | 「993」を指定します。 |
| (3) | TLS/SSL を使用 | チェックします。 |
| (4) | 認証 | 「パスワード」を選択します。 |
| (5) | 接続設定を自動的に管理 | チェックを外します。 |
| (6) | ポート | 「465」を指定します。 |
| (7) | TLS/SSL を使用 | チェックします。 |
| (8) | 認証 | 「パスワード」を選択します。 |

⑩ 環境設定を閉じて、メールの送受信を確認してください。